



Puno suppilokori pajusta: amppeliksi, lampun varjostimeksi tai kukkatueksi

Ohje Anne Raine **Kuvat** Sonja Karlsson

Kartion mallinen suppilokori on helppo ja monipuolinen pajunpunojan aloitustyö. Samalla tekniikalla voi punoa siron ampelin, erilaisia lampunvarjostimia tai vaikka miehen korkuisen pajutornin. Työn muoto pysyy hyvin hallinnassa styrox-levyllä ja vain materiaalin vahvuutta vaihtamalla, peruspalttinaa punomalla saadaan punottua jo vaikka mitä!

Ohje on ampelikoriin, jonka halkaisija on noin 20 cm ja punotun osan korkeus noin 30 cm, riippuen kuinka pitkälle korin pohjan haluaa punoa.

Tarvikkeet:

- loimiksi noin 80-100 cm pituisia tuoreita tai liotettuja, tasavahvoja pajuja (15 kpl)
- kuteiksi noin 60-80 cm pituisia, loimipajuja ohuempia, tuoreita tai liotettuja pajuja (60-80 kpl)
- styrox-levy paksuus 5 cm, koko 50m x 50 cm
- oksasakset, piikki päättelypujotuksen avuksi ja nyörin pätkä

Pajun keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa.

Pajun keruu ja liotusohje taito.fi: [Paju punojan materiaalina: keruuohje ja aloittelijan vinkit - Taito](#)

1. Varaa työhön sopivat pajut ja leikkaa loimipajuista kaikkein paksuimmat tyvet pois saadaksesi pajuista mahdollisimman tasavahvuiset ja helpottaaksesi lopuksi reunan päättelyä.

2. Piirrä styrox-levyyn halkaisijaltaan 20 cm:n levyinen kehä ja pistä siihen piikillä tasaisin välein 15 reikää.



3. Työnnä loimipajut styroxin läpi niin, että ne tulevat noin 10 cm näkyviin levyn alta. Sido loimipajujen latvat nippuun joustavalla nyörillä



4. Aseta työ pöydälle ja tarkista vielä, että kaikki tyvet tulevat yhtä pitkinä levyn alta.

5. Pehmitä kudepajun tyvipää polvea vasten. Aloita punonta kudepajun latvalla ja työnnä se loimivälistä työn sisäpuolelle. Puno palttinaa vasemmalta oikealle, yhden loimipajun edestä ja yhden pajun takaa, edestä ja takaa, vuorotellen toistaen paju loppuun.



6. Työnnä uuden pajun tyvipää samaan loimiväliin mihin edellinen päättyi ja jatka viereisen loimen edestä ja seuraavan loimen takaa. Ohuet latvat voit jättää punomatta työn ulkopuolelle.



7. Jatka punomista tyvipäillä ja ohjaile samalla loimipajuja vasemmalla kädellä pysymään suorassa. Älä käytä loimeen nähden liian paksuja kudepajuja.



8. Valitse loppua kohti ohuempia pajuja, sillä loimi ohenee ja myös loimivälit pienenevät. Jatka työn kaventamista työntämällä loimipajuja varovasti sisäänpäin punoessasi. Korin pohjan voi punoa lähes kiinni tai jättää avoimemmaksi. Irrota latvaa sitova naru niin saat hieman lisätilaa sormille, mutta paina edelleen yläosaa kapeammaksi.



9. Pujota lopuksi viimeisen pajun latva edellisiin kerroksiin ja vedä työ varovasti pois styrox – levystä. Tue kori polvien varaan ja aloita reunan päättely.

10. Taivuta ensimmäinen loimipaju oikealle tukien taitekohtaa peukalon kynnellä. Puno taitettu paju viereisen pajun edestä ja seuraavan taakse ja jätä tyvi työn sisäpuolelle. Taivuta seuraava loimi ja etene samalla tavalla koko reunan matkan. Kun jäljellä on viimeinen loimipaju, pujota se ensimmäiseksi päätellyn pajun edestä työn sisäpuolelle. Huolittele työ ja leikkaa loimipajujen päät viistoksi työn sisäpuolella nojaamaan alla olevaan loimipajuun.



11. Sido latvanippu yhteen japanin solmulla, ohje lopussa. Voit makusi mukaan leikata latvat lyhyeksi tai jättää pitkäksi.



12. Lopuksi voit kiepauttaa pajusta sangan korin reunojen läpi (ohje seuraavalla sivulla). Jos haluat roikkuvan mallin, kiinnitä sanka keskelle amppeleita. Seinästä kiinnitettävään malliin sanka pujotetaan korin toiseen laitaan. Huolittele vielä amppeleita leikkaamalla työstä ulos tulevat ohuet latvat oksasaksilla läheltä työn pintaa.

Onneksi olkoon, kartion mallinen amppeleisi on valmis!

Tämän jälkeen osaat loimilukua muuntelemalla punoa erilaisia variaatioita tästä perusmallista esimerkiksi erikokoisia lampun varjostimia.

Isompia kartiomallisia torneja tai kukkatukia tehtäessä sopiva loimiluku on yleensä 13 ja loimiväli noin kämmenen verran. Tällöin loimia ei päätellä vaan ne toimivat jalkoina. Pintaa ei myöskään tarvitse punoa yhtenäiseksi vaan oman ideoinnin mukaan voit jättää työhön erikokoisia aukkoja ja punoa myös ristipunoksella.

Sangan lisääminen

Valitse sankaan pitkä, taipuisa paju, joka ylettyy kaarena reilusti kaksi kertaa reunasta reunaan. Pehmitä paju polvea vasten. Työnnä pajun tyvipää reunan läpi sisä- tai ulkopuolelle ja pujota toiselta puolen lenkiksi. Palaa pajuja kiertäen takaisin alkuun.



Lukitse sanka kiertämällä lenkki tyvipään ympäri ja palaa takaisin kieputtamalla paju loppuun. Kiristä latva jo punotun kierteen alle, jonne se lukittuu. Voit tehdä sangan myös kahdella pajulla, toisen vastakkaiselta puolelta, jolloin saat sangasta vahvemman.



Japanin solmu



Solmu kuin koru, joka kaunistaa ja viimeistelee pajutyön, mutta on myös kestävä sidoksena. Sillä voi sitoa muutaman pajun yhteen esimerkiksi latvanipuissa.

Valitse ohut ja taipuisa paju ja kiedo pajun tyvi sidottavien pajujen ympäri. Pidä tyvitappia pystyssä ja kierrä yläkautta pajulla tapin ympäri. Palaa alakautta takaisin kierteen sidottavan nipun ympäri toiselle puolen tappia. Kierrä nyt alakautta tapin ympäri ylös ja palaa jälleen kierteen sidottavan nipun ympäri. Jatka näin vuoroin yläpuolelta ja alapuolelta tappia kierteen.





Jätä pajun latvasta noin 15 cm päättelyä varten. Työnnä ohut latva edellisen kerroksen alta tai pujota se koko nipun alta ja kiristä. Voit tarvittaessa tehdä piikillä tilaa pääteltävälle latvalle. Leikkaa tapin pää noin 2 cm pituiseksi.



Ohjeen kopiointi ja kaupallinen käyttö kielletty.